

## بدون آنتی‌ویروس، رایانه را اسکن کنید



قابل تشخیص می‌باشد. البته نکته بسیار مهم که باید توجه شود، این است که نصب یک سخت‌افزار جدید و یا یک نرم‌افزار خاص می‌تواند فایل‌ها را در این بخش کپی کند که زمان آن با زمان فایل‌های سیستم مطابق ندارد. پس، برای اینکه فایل‌ها را در این بخش به اشتباه پاک نکنید، روشی را مطرح می‌کنیم که این اشتباه رخ ندهد؛ اگر میان فایل‌های واقع در پوشه system32 به فایل‌ها برخورد کردید که تاریخ آن با تاریخ فایل‌های سیستمی ویندوز مطابقت ندارد، روی این فایل کلیک راست کنید و گزینه Properties را انتخاب نمایید. سپس، در پنجره Proper-ties روی برگه Version کلیک کنید و در این برگه، نام کمپانی و ورژن فایل مورد نظر را مطالعه کنید. اگر اطلاعات این فایل شامل نام کمپانی و خیلی اطلاعات دیگر برایتان آشنا نبود، نام فایل مورد نظر را در موتور جست‌وجوگر گوگل تایپ کنید و اگر در نتایج جست‌وجو به این اشاره شده بود که این فایل ویروس است، حتماً آن را پاک کنید؛ ولی اگر در نتایج جست‌وجو به آلوده بودن این فایل اشاره نشده بود، این فایل به واسطه یک سخت‌افزار و یا نرم‌افزار به وجود آمده است.

## نکاتی لازم برای نگهداری از لپ‌تاپ




بیشتر ما از لپ‌تاپ، گوشی هوشمند و تبلت استفاده‌های بسیاری می‌کنیم. بنابراین، حفظ و نگهداری آنها اهمیت فراوانی دارد. لپ‌تاپ‌ها دارای صفحه‌کلید و صفحه نمایش هستند. از این رو، تمیز نگه‌داشتن این دو قسمت مهم است. خوب است که هر چند وقت یک بار، آنها را تمیز کنیم. همیشه سعی کنید از یک کیف و یا کاور برای لپ‌تاپ خود استفاده نمایید تا در مقابل ضربه محافظت شود. برای نگهداری لپ‌تاپ، همیشه باید آن را از تماس با آب و یا حرارت حفظ نمود. بنابراین، استفاده از کیف و یا کاور برای حفظ و نگهداری لپ‌تاپ‌ها توصیه می‌شود. استفاده از آنتی‌ویروس برای لپ‌تاپ‌ها اهمیت دارد تا آنها را در برابر ویروس‌ها و خطرات ناشی از آن، حفظ نماید.

در اینترفند، قصد داریم به معرفی روشی ابتکاری و در عین حال، کاربردی بپردازیم که با استفاده از آن، می‌توانید رایانه خود را اسکن کنید و ویروس موجود را پاک کنید؛ بدون بهره‌گیری از هیچ نوع آنتی‌ویروسی!

اولین قدم برای اسکن کردن رایانه‌تان، نمایش فایل‌های مخفی است. برای این منظور، با مراجعه به My Computer بروی منوی Tools کلیک کنید و از منوی حاصل، بر عبارت Folder Options کلیک نمایید. سپس روی برگه View کلیک کرده، در این برگه، تیک کنار عبارت Show Hidden Files and Folders را فعال کنید و تیک کنار عبارت Hide Extensions For Known File Types بردارید و آن‌گاه بر عبارت OK کلیک نمایید. اینک از طریق مسیر C:/Windows/system32 به پوشه system32 مراجعه کنید. پس از ورود به پوشه system32، روی منوی View کلیک نموده، و از منوی حاصل، عبارت Details را انتخاب کنید. حال در پوشه system32 بر جداکننده Modified کلیک کنید و آن را به طرف راست بکشید؛ به طوری که تاریخ تمامی فایل‌ها به شکل کامل نمایش داده شود. فایل‌های نمایش داده‌شده در پوشه system32 فایل‌های سیستمی مربوط به ویندوز است که معمولاً با پسوند dll می‌باشد و این بخش، بیشتر مورد هدف ویروس و Spyware قرار می‌گیرد. اگر دقت کنید، متوجه خواهید شد که معمول فایل‌های قرار گرفته در این بخش، دارای زمان مشخص می‌باشد و این زمان‌ها (مثلاً ۸/۱۰/۲۰۰۴) گویای این می‌باشد که میکروسافت در این تاریخ برنامه مربوط به فایل مورد نظر را به پایان رسانیده است. در واقع، این زمان‌ها هیچ ربطی به زمان نصب ویندوز ندارد. حال، اگر ویروس و یا spyware به این بخش حمله کند، زمان آن با زمان فایل‌های سیستمی موجود در پوشه system32 مطابق ندارد و زمانی جدیدتر از زمان مربوط به فایل‌های سیستمی ویندوز خواهد بود و به راحتی از طریق مشاهده زمان‌های قرار گرفته در Modified Date

فهرست مسدودشده‌ها، کافی است علامت چک‌مارک کنار هریک از کاربران موردنظر را فعال و در پایان روی گزینه **Unblock selected addresses** کلیک کنید.

### منوی Start را خودتان تغییر دهید



یکی از ویژگی‌هایی که در ویندوز ۱۰ مورد تحسین واقع شده، منوی استارت است که امکان دسترسی سریع به فایل‌ها، اپ‌ها، تنظیمات و گزینه‌ها را فراهم می‌سازد.

برای این کار، ابتدا بر دکمه **Start** کلیک کنید و سپس روی **Settings** کلیک نمایید. در محیط **Settings** نیز **Personalization** را انتخاب نمایید. اکنون، در نوار منوی **Personalization** روی **Start** کلیک کنید. حالا در قسمت سمت راست این پنجره، پنج گزینه مشاهده می‌شود که شما می‌توانید هر یک از آنها را با کشیدن دکمه سفید آیکن جلوی‌شان به سمت چپ غیر فعال کرده، یا با کشیدن به سمت راست، آنها را فعال کنید. اولین گزینه، **Occasionally show suggestions in start** است که جهت نمایش اپ‌های پیشنهادی میکروسافت در قسمت **Suggested** منوی **Start** به کار می‌رود.

دومین گزینه، **Show most used apps** است که امکان نمایش اپلی‌کیشن‌های بیشتر استفاده‌شده در ویندوز را در منوی **Start** و در قسمت **Most Used** فراهم می‌سازد. گزینه سوم، **Show recently added apps** است که در قسمت **Recently Added** منوی **Start**، امکان نمایش آخرین اپ‌های نصب‌شده در ویندوز را فراهم می‌کند.

گزینه چهارم، **Use Start full screen** است که فعال کردن آن موجب نمایش تمام‌صفحه منوی **Start** می‌گردد؛ مشابه صفحه **Start** در ویندوز ۸. پنجمین گزینه، **Show recently opened items in jump list on start of the taskbar** می‌باشد که امکان بازکردن سریع پوشه‌ها، فایل‌ها و پنجره‌ها را از طریق منوی **Start** و **Taskbar** فراهم می‌کند. با فعال بودن این گزینه، هنگامی که نشانگر ماوس را بر روی

همیشه در هنگام خرید لپ‌تاپ و یا گوشی‌های هوشمند، به گارانتی و ضمانت‌نامه آن نیز توجه کنید.

برای تمیزکردن لپ‌تاپ ابتدا آن را خاموش نمایید و بعد آن را تمیز کنید.

از آنجا که لپ‌تاپ‌ها تنوع بسیاری دارند، برای خرید یک لپ‌تاپ نیز همیشه ویژگی‌ها و امکانات مختلف آن را با توجه به نوع انتظار و کارتان از دستگاه در نظر بگیرید و سپس لپ‌تاپ دلخواه خود را انتخاب کنید.

### مدیریت مسدودشده‌ها در جی‌میل



با استفاده از ترفند و قابلیت جدید مسدودکردن دلخواه کاربران در جی‌میل می‌توانید هر کاربری را که تمایل داشته باشید، به‌عنوان کاربر مزاحم مسدود (**Block**) کنید. از لحظه‌ای که یک کاربر مسدود شود نیز دیگر هیچ ایمیلی از او در صندوق ورودی ایمیل‌های شما مشاهده نمی‌شود و همه ایمیل‌های ارسالی او به شما به‌طور خودکار به سطل زباله ایمیل منتقل می‌شود. این قابلیت، در بسیاری از موارد مفید است؛ اما گاهی ممکن است به‌اشتباه کاربری را مسدود نمایید که قصد مسدودکردن او را نداشته‌اید. همچنین، ممکن است کاربری را برای مدتی مسدود کنید و به‌دلایلی بخواهید او را از فهرست مسدودشده‌ها خارج کنید. برای انجام این کار و خروج هریک از کاربران از فهرست مسدودشده‌ها در جی‌میل، می‌توانید از روش ذیل کمک بگیرید:

۱. ابتدا به محیط کاربری خود در سرویس جی‌میل وارد شوید.  
۲. از بالا سمت راست روی آیکون تنظیمات که به شکل یک چرخ‌دنده است، کلیک کرده، از منوی به‌نمایش درآمده نیز گزینه **Settings** را کلیک کنید.

۳. به تب **Filters and Blocked Addresses** مراجعه نموده، در پایین صفحه، کلید **Unblock** را مقابل نام هریک از افرادی که قصد دارید از فهرست مسدودشده‌ها خارج شوند، کلیک نمایید.

توجه داشته باشید، برای خارج کردن مجموعه‌ای از کاربران از

۵. در این مرحله، پنجره‌ای شامل دو گزینه در اختیار شما قرار خواهد گرفت؛ گزینه اول، یعنی **Keep my files**، اطلاعات شخصی شما در درایو ویندوز را حفظ می‌نماید و دیگر تنظیمات و برنامه‌های نصب‌شده روی ویندوز را حذف می‌کند. گزینه دوم، یعنی **Remove everything** نیز همان‌طور که از عنوانش مشخص است، علاوه بر تنظیمات اعمال‌شده روی ویندوز و برنامه‌های نصب‌شده در آن، همه فایل‌های ذخیره‌شده در درایو ویندوز را نیز حذف کرده، به‌عبارتی، نصب مجدد ویندوز روی یک درایو فرمت‌شده را شبیه‌سازی می‌کند.

### بازیابی یادداشت‌های حذف‌شده در iOS



یکی از امکاناتی که سیستم‌عامل آی‌اواس در اختیار کاربران قرار می‌دهد، ابزار **Notes** برای ثبت یادداشت‌های موردنظر است. بسیاری از کاربران نیز یادداشت‌ها و متون دلخواه خود را از طریق این ابزار به ثبت می‌رسانند؛ اما گاهی ممکن است به‌دلیل خطای سهوی، یکی از این یادداشت‌ها پاک شود و بخواهید آن را بازیابی کنید. تا به حال این اتفاق برای شما نیز رخ داده است؟

در جدیدترین نسخه سیستم‌عامل آی‌اواس، یعنی نسخه ۹، قابلیتی برای بازیابی یادداشت‌های حذف‌شده طراحی شده که شیوه استفاده از آن به شرح ذیل است:

۱. از فهرست برنامه‌ها روی **Notes** فشار دهید.
۲. در حالت پیش‌فرض با اجرای ابزار **Notes**، بخش **Folders** در این برنامه برای شما به‌نمایش درخواهد آمد. چنانچه قبلاً در حال ویرایش یا ایجاد یک یادداشت بوده‌اید و این بخش را مشاهده نمی‌کنید، یک مرحله به عقب بازگردید تا این بخش برای شما نمایش داده شود. همچنین، در صورتی که هیچ پوشه مجزایی را برای یادداشت‌های خود ثبت نکرده باشید، فقط گزینه‌های **Notes** و **Recently Deleted** را مشاهده خواهید کرد.
۳. پس از حذف اتفاقی یادداشت‌های خود، کافی است روی **Recently Deleted** در این بخش فشار دهید.
۴. در پنجره به‌نمایش درآمده، همه یادداشت‌های حذف‌شده طی

یک اپ در منوی **Start** قرار می‌دهید، فلشی نمایان می‌شود که با انتخاب این فلش، فهرستی از آیت‌های قابل بازشدن این اپ نمایان می‌گردد. این اتفاق، هنگام قراردادن نشانگر ماوس روی آیکن اپ در **Taskbar** با نمایش تصویر کوچک آن اپ نیز رخ می‌دهد.

در آخر اینکه با کلیک روی **Choose which folders appear on start**، می‌توانید مشخص کنید که کدامیک از پوشه‌های ویندوز در محیط **Start** نمایش داده شوند.

### بازنشانی تنظیمات ویندوز ۱۰ به روز اول



نصب مجدد ویندوز در بسیاری از موارد، آخرین راهکار برای خلاصی از مشکلات ویندوزی به‌شمار می‌رود. به‌تازگی نیز ویندوز ۱۰ منتشر شده و ممکن است کاربران برای یادگیری بیشتر و آشنایی با محیط کاربری این ویندوز، تغییرات بسیاری را در بخش‌های مختلف آن اعمال کنند. چنانچه به هر دلیلی عملکرد ویندوز ۱۰ با مشکل مواجه شده باشد و نتوانید دلیل بروز این مشکل را بیابید، احتمالاً باز هم آخرین راه حل، یعنی نصب مجدد ویندوز، به ذهن شما خطور می‌کند. دوست دارید اجرای این راه حل برای شما آسان شود و در مدت زمان کمتری تنظیمات ویندوزی به روز اول بازگشته و همه چیز اصلاح شود؟ برای بازنشانی تنظیمات ویندوز بدون نیاز به نصب دوباره ویندوز یا طی‌نمودن مراحل پیچیده نصب؛ بلکه می‌توانید از قابلیت **Reset** در ویندوز کمک بگیرید. برای استفاده از این قابلیت، می‌توانید به روش ذیل عمل کنید:

۱. روی منوی استارت کلیک کرده، گزینه **Settings** را انتخاب کنید.
۲. صفحه تنظیمات را به پایین اسکرول نموده، روی **Update & security** کلیک نمایید.
۳. از سمت چپ، گزینه **Recovery** را انتخاب کنید.
۴. گزینه **Reset this PC** را پیدا کرده، روی **Get started** کلیک کنید.



جای کلمه God Mode، کلمه مورد نظر خود را وارد کنید.

### نام رایانه خود را در ویندوز ۱۰ تغییر دهید



نصب کردن ویندوز، آن هم از نوع ویندوز ۱۰، این روزها بسیار ساده صورت می‌گیرد و نیاز به وارد کردن ورودی‌های کمی از طرف کاربر دارد. یکی از مواردی که در هنگام نصب این ویندوز از کاربران پرسیده می‌شود، نام سیستم است.

شما در ویندوز ۷ و ۸ و ۸.۱ به راحتی می‌توانستید از طریق چند مرحله، نام رایانه را عوض کنید؛ اما در ویندوز ۱۰ تا حدودی از پروسه ویندوز xp استفاده شده است.

شیوه تغییر نام رایانه در ویندوز ۱۰:

ابتدا به Settings ویندوز مراجعه کنید و سپس، در بخش نرم‌افزارهای گروهی سیستم، همان‌طور که ملاحظه خواهید کرد، روی گزینه about که در آخر قرار گرفته، کلیک کنید تا اطلاعات سیستم به شما نشان دهد. با کلیک بر این گزینه، اطلاعات جزئی مربوط به ویندوز شما نمایش داده می‌شود. شما باید گزینه Rename your PC را پیدا کنید و بعد نام مورد نظر را وارد نمایید و بعد گزینه Next را بزنید. کمی صبر کنید تا پردازش مورد نظر صورت بگیرد و در پایان، سیستم خود را راه‌اندازی مجدد کنید.

### فعال‌سازی پیمایش نرم در مرورگر اپرا




برای مرور صفحات اینترنتی بدون تکه‌تکه شدن تصویر، ترفندی را برای شما در نظر گرفته‌ایم که می‌توانید در ادامه گزارش، آن را مطالعه نمایید.

پیمایش نرم یا Smooth scrolling، قابلیت کاربردی است که به طور پیش‌فرض در محیط ویندوز، مجموعه نرم‌افزاری آفیس و همچنین مرورگرهای وب نظیر اینترنت اکسپلورر و فایرفاکس وجود دارد. به وسیله این قابلیت، می‌توانید صفحات را بدون تکه‌تکه شدن و به شکلی ظریف، بالا و پایین کنید. در مرورگر Opera این قابلیت به شکل پیش‌فرض فعال نیست. در این ترفند، به چگونگی فعال‌سازی آن خواهیم پرداخت.

ابتدا در نوار آدرس مرورگر، عبارت opera://flags را وارد نموده، Enter بزنید. در صفحه باز شده به دنبال گزینه Smooth Scrolling بگردید. سپس روی دکمه Enable موجود در ذیل آن کلیک کنید. اکنون یک بار مرورگر را ببندید و دوباره اجرا کنید تا تغییر را احساس نمایید.

### غیرفعال‌سازی بالن‌های اطلاع‌رسانی ویندوز



«ویروس‌یاب خود را فعال کنید»، «نرم‌افزار امنیتی را به‌روزرسانی کنید»، «به‌روزرسانی ویندوز، غیرفعال شده است» و عباراتی از این دست، هشدارهایی است که در بیشتر موارد، گوشه پایین سمت راست صفحه‌نمایش در سیستم‌های عامل ویندوزی برای کاربر به‌نمایش در می‌آید. بالن‌های هشدار معمولاً نکات امنیتی و اطلاع‌رسانی را در خود جای می‌دهد که اطلاع یافتن از آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ اما گاهی این بالن‌های هشدار، آزاردهنده است و کاربران به دنبال روشی برای غیرفعال کردن آن هستند.

اگر شما نیز جزو این دسته از کاربران هستید، می‌توانید با استفاده از ترفند رجیستری زیر، نمایش این بالن‌ها در همه نسخه‌های ویندوز را غیرفعال کنید:

۱. روی منوی استارت کلیک کرده، در کادر جست‌وجو عبارت regedit را تایپ کنید و کلید اینتر را فشار دهید تا ویرایشگر رجیستری اجرا شود.

۲. مسیر زیر را در رجیستری دنبال کنید:

```
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
```

۳. در بخش خالی از ستون سمت راست، کلیک راست ماوس را فشار دهید و با مراجعه به گزینه New، روی DWORD Value (32-bit) کلیک کنید.

۳. در بخش خالی از ستون سمت راست، کلیک راست ماوس را فشار دهید و با مراجعه به گزینه New، روی DWORD Value (32-bit) کلیک کنید.

۴. نام کلید ایجادشده را به EnableBalloonTips تغییر داده، دوبار روی آن کلیک نمایید.

۴. نام کلید ایجادشده را به EnableBalloonTips تغییر داده، دوبار روی آن کلیک نمایید.

۵. در بخش Value Data، مقدار ۰ (صفر) را وارد کنید.

۵. در بخش Value Data، مقدار ۰ (صفر) را وارد کنید.

۶. رایانه را یک بار راهاندازی کنید تا تغییرات اعمال شود.

۶. رایانه را یک بار راهاندازی کنید تا تغییرات اعمال شود.

۷. با راهاندازی مجدد رایانه، مشاهده خواهید کرد که تغییرات شما اعمال شده است؛ به عبارت دقیق‌تر، چیزی مشاهده نخواهید کرد؛ زیرا با انجام این عملیات، نمایش هشدارهای اطلاع‌رسانی غیرفعال شده است.

### افزایش سرعت مک




اگر بوت سیستم‌عامل مک رایانه شما، به‌طور غیرعادی، زمانی طولانی را به خود اختصاص می‌دهد، به احتمال زیاد تعداد بسیاری از نرم‌افزارهای مختلف همراه با بوت سیستم‌عامل اجرا می‌شوند.

اگر شما هم این مشکل را دارید و به‌دنبال راه‌حلی برای رفع آن هستید، به‌جای استفاده از نرم‌افزارهای مختلف یا ارتقای سخت‌افزاری رایانه، پیشنهاد می‌کنیم از بخش Login Items کمک گرفته، نرم‌افزارهای اضافه را از فهرست برنامه‌های اجرایی همراه با بوت سیستم‌عامل حذف کنید. برای این کار:

۱. از منوی اصلی به System Preferences بروید.
۲. بخش Users & Groups را انتخاب کنید.
۳. تب Login Items را انتخاب نمایید تا فهرستی از برنامه‌هایی که همراه با بوت سیستم‌عامل اجرا می‌شوند، در اختیار شما قرار گیرد.
۴. نرم‌افزارهایی را که قصد دارید از این فهرست حذف شوند، انتخاب کرده، در پایان، روی آیکن تفریق (-) در همین بخش کلیک کنید.

دقت داشته باشید، فقط نرم‌افزارهایی را که به آنها نیازی ندارید،

### روش استخراج تصاویر از فایل‌های آفیس



یکی از امکاناتی که مجموعه نرم‌افزاری آفیس در برنامه‌های Word، پاورپوینت و اکسل در اختیار شما قرار می‌دهد، قابلیت اضافه کردن تصاویر به داخل فایل مورد نظر است. این تصاویر درون فایل شما قرار گرفته و با اجرای فایل در هر سیستم‌عامل دیگر نیز نمایش داده می‌شود.


گاهی ممکن است بخواهید مجموعه تصاویر قرار گرفته‌شده در یک فایل از این مجموعه نرم‌افزاری را روی رایانه خود ذخیره کرده، در برنامه‌های دیگر از آنها استفاده کنید. یکی از ساده‌ترین کارها برای ذخیره این تصاویر، کلیک راست روی هریک از آنها و انتخاب گزینه Save picture as است؛ اما چنانچه بخواهید بیش از ۵۰ یا ۱۰۰ تصویر را به این روش از یک فایل متنی، اکسل یا اسلاید پاورپوینت استخراج کنید، مطمئناً نیازمند صرف زمان بسیاری خواهید بود.

دوست دارید با یکترفند ساده، این کار را در چند ثانیه انجام دهید؟ برای این منظور، از روش ذیل کمک بگیرید:

۱. برای انجام این کار، فایل خود را در فرمت DOCX، PPTX یا XLSX انتخاب کرده، پسوند انتهایی نام آن را از هریک از گزینه‌های ذکرشده، به ZIP تغییر دهید؛

در این بخش غیرفعال کنید تا مشکلی در روند اجرای نرم‌افزارها و بوت سیستم عامل رخ ندهد.

### اگر رمز ویندوزتان را فراموش کرده‌اید، بخوانید



فراموش کردن رمز ویندوز، یکی از مشکلاتی است که همه ما حداقل یکبار آن را تجربه کرده‌ایم. برای اینکه بتوانید رمز ویندوز خود را تغییر دهید، باید رمز قبلی را بدانید و آن را وارد کنید تا بتوانید رمز جدید را جایگزین کنید؛ اما شما می‌توانید با استفاده از اینترفند بدون نیاز به یاد داشتن رمز پیشین، رمز جدیدی را روی حساب کاربری خود در ویندوز تعریف کنید.

با روش زیر، می‌توانید این کار را انجام دهید:

با فشردن کلیدهای ترکیبی Win+R، بر روی Run کلیک نمایید. عبارت control userpasswords2 را وارد کرده و Enter بزنید. پس از دیدن فهرست «یوزر»های موجود باید روی نام کاربری مورد نظر کلیک کرده و سپس Reset Password را انتخاب کنید. اکنون رمز جدید را در دو قسمت وارد کرده و Enter بزنید تا رمز جدید برای کاربر تعریف شود.

### حذف نوار عنوان در مرورگر فایرفاکس



در مرورگر کروم نسخه دستکتاپ و حتی بسیاری از مرورگرهای گجت‌های همراه، فهرست تب‌های مرورگر در بالاترین بخش مرورگر مشاهده می‌شود و در ادامه نیز محتوای صفحات باز شده در مرورگر به چشم می‌خورد. البته مواردی نیز وجود دارد که ممکن است عنوان مرورگر و یا نوار بوک‌مارک‌ها را در خود جای دهد. یکی از این موارد، در مرورگر محبوب کاربران، یعنی

فایرفاکس، قابل مشاهده است. در این مرورگر، چنانچه منوی مرورگر فعال باشد، ابتدا نوار عنوان مرورگر را مشاهده می‌کنید و در ادامه، منوی مرورگر و پس از آن، فهرست تب‌های فعال برای شما به نمایش درمی‌آید. اگر جزء کاربرانی باشید که محیط کاربری مرورگر به سبک کروم را می‌پسندید، اما استفاده از فایرفاکس را به کروم ترجیح می‌دهید، می‌توانید با استفاده از روش ذیل، تب‌های فایرفاکس را نیز به بالاترین بخش مرورگر انتقال داده، نمایش همه گزینه‌های مزاحم را غیرفعال کنید:

۱. از بالا سمت راست مرورگر، روی آیکن منوی اصلی که به شکل سه خط افقی است، کلیک کرده، در انتهای منو روی Customize کلیک کنید. همچنین، می‌توانید روی آیکن منوی اصلی، نوار ابزار یا بخشی خالی از نوار آدرس کلیک راست کرده، گزینه Customize را انتخاب نمایید.

۲. در پنجره شخصی‌سازی، از پایین سمت چپ روی گزینه Show/ Hide Toolbars کلیک کرده، علامت چک مارک گزینه‌های Menu Bar و Bookmarks Toolbar را غیرفعال کنید.

۳. روی گزینه Title Bar نیز کلیک کنید تا به حالت غیرفعال تغییر وضعیت دهد.

۴. اکنون فهرست تب‌های مرورگر فایرفاکس نیز به بالاترین بخش ممکن منتقل شده و می‌توانید از وب‌گردی بدون گزینه‌های مزاحم لذت ببرید.

### شخصی‌سازی شکل پوشه‌های ویندوز با تصاویر دلخواه



برای شخصی‌سازی محیط ویندوز، راه‌های بسیاری وجود دارد. شما با انجام یک فرآیند ساده، می‌توانید ظاهر پوشه‌های ویندوز را به وسیله گذاشتن تصویر دلخواه خود شخصی‌سازی کنید.

استفاده از تصویر دلخواه برای یک پوشه نیازمند دانش بالایی نبوده، به راحتی و با چند کار ساده انجام‌پذیر است. برای شروع، تصویر مناسب برای پوشه خود را انتخاب کنید؛ برای این کار، هم از تصاویر موجود در اینترنت و هم از تصاویر خودتان می‌توانید استفاده کنید. برای یافتن تصویر مناسب برای یک پوشه در

اینترنت، عبارت «topic icon folder» را جستجو

کنید در قسمت topic موضوع موردنظر خود را بنویسید.

برای اینکه بتوان از تصاویر در آیکن یک پوشه استفاده کرد، باید آنها را به فرمت ICO تبدیل کرد. علاوه بر تبدیل فرمت تصویر، باید از مربع بودن تصویر اطمینان حاصل کرد. برای این تبدیل، استفاده از ICO converter پیشنهاد می‌شود. ابتدا فایل خود را در این مبدل آپلود کنید. باید تمام گزینه‌های مربوط به اندازه انتخاب شوند. برای بهره‌مندی از بهترین کیفیت تصویر، گزینه «bit depth-32» را انتخاب کنید.

تصویر موردنظر را در محل دلخواه ذخیره نمایید؛ البته توصیه می‌شود تصاویر مذکور در پوشه مورد نظر ذخیره شود. حال، پوشه مزبور را انتخاب کرده، روی آن راست کلیک کنید و Properties را انتخاب نمایید. به قسمت Customize بروید و روی Change Icon... کلیک کنید. با انتخاب Browse و انتخاب فایل ذخیره‌شده، تصویر موردنظر شما برای پوشه انتخابی نمایش داده خواهد شد.

### Li-Fi، صد برابر سریع‌تر از Wi-Fi



انتظار داشتیم تا خبرهای بیشتری در خصوص فناوری Li-Fi بشنویم؛ فناوری بی‌سیم که با استفاده از ارتباطات نور مرئی به انتقال اطلاعات با سرعت بالا مبادرت می‌ورزد. در جدیدترین آزمایش‌های انجام‌شده، محققان برای اولین بار فناوری لای‌فای را در محیط بیرون از آزمایشگاه، پیاده‌سازی و بررسی کردند. این در حالی است که در فضای آزمایشگاهی، رسیدن به سرعت ۲۲۴ گیگابیت بر ثانیه در سال جاری میلادی محقق شده بود تا حدس و گمان‌های مختلفی در خصوص تأثیر این فناوری بر چگونگی استفاده ما از اینترنت مطرح شود.

در جدیدترین اقدام‌ها، فناوری لای‌فای در محیط‌های اداری و صنعتی در شهر تالین استونی مورد بررسی قرار گرفت. گزارش‌های منتشرشده در خصوص این بررسی‌ها، حکایت از رسیدن به سرعت یک گیگابیت بر ثانیه، یعنی سرعت در حدود ۱۰۰ برابر بیشتر از متوسط سرعت فناوری کنونی وای‌فای دارند.

بد نیست بدانید که لای‌فای توسط هارالد هاس از دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند در سال ۲۰۱۱ ابداع شد تا او برای اولین بار با استفاده از یک LED از انتقال اطلاعاتی به‌مراتب بیشتر از آنچه دکل‌های مخابراتی انتقال می‌دهند، پرده‌برداری کند. در محیط آزمایشگاهی، رسیدن به سرعت ۲۲۴ گیگابیت بر ثانیه به منزله دانلود ۱۸ فیلم ۱,۵ گیگابایتی در هر ثانیه است. این فناوری از ارتباط نور مرئی (VLC)، به عنوان واسطه‌ای که از نور مرئی بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ تراهرتز استفاده می‌کند، بهره می‌برد. این فناوری عملکردی مانند شکل پیشرفته کد مورس دارد و همانند خاموش و روشن کردن یک چراغ قوه بر اساس الگویی مشخص است که می‌تواند پیغامی محرمانه را انتقال دهد. چشمک‌زدن LED و خاموش و روشن شدن آن با سرعت بسیار بالا، می‌تواند برای انتقال داده‌ها در قالب کدهای باینری مورد استفاده قرار گیرد. مزایای لای‌فای در مقایسه با وای‌فای، علاوه بر سرعت به مراتب بالاتر، آن است که امکان عبور نور از دیوارها وجود ندارد و همین امر، موجبات در دسترس بودن شبکه‌ای به‌مراتب امن‌تر را فراهم خواهد آورد. از سوی دیگر، احتمالاً شاهد تداخل کمتری میان دستگاه‌های مختلف خواهیم بود.


### اعمال محدودیت زمانی برای ورود به حساب‌های کاربری محلی در ویندوز ۱۰



قابلیت کنترل والدین (Parental controls) در ویندوز ۱۰ دستخوش تغییر شده است و به حساب کاربری مایکروسافت شما گره خورده است. به طور کلی، شماری از قابلیت‌های ویندوز ۱۰ به حساب کاربری مایکروسافت وابسته شده است. این موضوع، به این معناست که شما می‌توانید از حساب کاربری محلی خود روی رایانه‌تان استفاده کنید؛ اما با این کار، از برخی قابلیت‌های ویندوز بی‌بهره خواهید ماند. قابلیت کنترل فرزندان توسط والدین، یکی از این قابلیت‌هاست. در حال حاضر، اگر مایل به استفاده از کنترل والدین باشید، ابتدا باید حساب مایکروسافت



## آزادکردن حجم انبوهی از درایو ویندوز با کاهش حجم فایل Hibernation



Hibernation، قابلیت در ویندوز است که امکان خاموش کردن رایانه بدون از دست دادن اطلاعاتی نظیر: پنجره‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های در حال اجرا را به شما می‌دهد. با Hibernation کردن رایانه، اطلاعات داخل Ram روی Hard Disk و درون یک فایل ذخیره می‌شود. بعد از روشن کردن سیستم، دوباره اطلاعات از Hard Disk به Ram انتقال می‌یابد؛ اما مشکلی که هنگام فعال بودن قابلیت Hibernation رخ می‌دهد، این است که همیشه یک فایل چند گیگابایتی با نام hiberfil.sys در درایو ویندوز را اشغال کرده است. در این ترفند، به چگونگی کاهش حجم فایل hiberfil.sys بدون غیرفعال کردن قابلیت Hibernation خواهیم پرداخت.

گفتنی است که hiberfil.sys (موجود در ریشه درایو C) یک فایل مخفی سیستمی است و حتی با فعال کردن نمایش فایل‌های مخفی نیز نمایان نمی‌شود و لازم است در پنجره Folder Options علامت Hide protected sys-tem files را نیز بردارید.

به صورت پیش فرض، حجم hiberfil.sys به اندازه ۷۵ درصد کل حافظه کامپیوتر است؛ مثلاً در یک رایانه با ۸ گیگابایت رم، فایل hiberfil.sys حجمی معادل ۶ گیگابایت دارد!

برای کاهش حجم این فایل، مراحل زیر را دنبال کنید:

در منو یا صفحه Start عبارت cmd را تایپ کنید. با ظاهر شدن گزینه cmd.exe روی آن کلیک راست کرده، Run as Administrator را بزنید.

سپس در محیط Command Prompt دستور زیر را وارد کرده و Enter بزنید:

```
powercfg /h /size X
```

به جای X باید درصد جدید را وارد کنید. همان‌طور که پیش از این اشاره شد، مقدار پیش فرض، ۷۵ درصد است. برای کاهش حجم فایل hiberfil.sys، عددی کمتر از ۷۵ وارد کنید.

خود را به حساب با دسترسی مدیر متصل کنید و سپس، حساب کاربری فرزندان را ایجاد نمایید؛ اما اگر ترجیح می‌دهید از حساب کاربری محلی استفاده کنید و در عین حال، روی حساب کاربری فرزندان محدودیت ایجاد کنید، این کار شاید در ظاهر شدنی نباشد؛ ولی با ترفندی که هم‌اکنون معرفی خواهیم کرد، می‌توانید از طریق خط فرمان ویندوز، حساب‌های کاربری را طوری محدود کنید که تنها در روزها و ساعات خاصی از هفته قابل دسترسی باشند.

ابتدا روی دکمه Start کلیک کنید.

در منوی Start، عبارت CMD را وارد نمایید.

سپس، در فهرست نتایج، روی Command Prompt راست کلیک کرده، Run as administrator را انتخاب کنید.

حال در محیط Command Prompt دستور زیر را وارد نمایید:

```
net user username /times:M-F,9pm-11pm;Sa-Su,5pm-6pm
```

در این دستور، به جای username باید نام کاربری حساب کاربری را که قصد دارید روی آن محدودیت زمانی اعمال نمایید، جایگزین کنید.

همچنین، M-F,9pm-11pm به این معناست که از روز دوشنبه (Monday) تا روز جمعه (Friday) از ساعت ۹ شب تا ۱۱ شب، امکان دسترسی به حساب کاربری وجود دارد و Sa-Su,5pm-6pm به این معناست که در روزهای شنبه (Saturday) و یکشنبه (Sunday) از ساعت ۵ بعد از ظهر تا ۶ بعد از ظهر دسترسی به حساب کاربری مجاز است.

شما می‌توانید این روزهای هفته و ساعات را طبق همین الگو تغییر دهید.

در نهایت، دکمه Enter را فشار دهید تا دستور اعمال شود.

اکنون در صورتی که صاحب حساب کاربری مورد نظر قصد ورود به حساب کاربری خود در ساعاتی غیر از ساعات تعیین شده را داشته باشد، با پیغام خطا روبه‌رو شده، امکان ورود را نخواهد داشت.

جهت از بین بردن این محدودیت دسترسی، می‌توانید از این دستور استفاده نمایید:

```
net user username /times:all
```

توصیه می‌شود از وارد کردن رقمی زیر ۵۰ خودداری کنید؛ به‌خصوص برای رایانه‌هایی با رم کمتر از ۶ گیگابایت. همچنین، در ویندوزهای ۸ به بعد، به علت استفاده زیاد ویندوز از قابلیت Fast Startup و Hybrid Sleep، کاهش بیش از حد حجم فایل hiberfil.sys موجب اختلالاتی در پروسه خاموش و روشن کردن رایانه خواهد شد.

روی Share کلیک کنید. در صورتی که مایل نیستید از این روش به اشتراک‌گذاری استفاده کنید، کافی است روی Get a sharing link کلیک کنید تا پیوندی جهت مشاهده و اصلاح فایل دریافت کنید. در نهایت، می‌توانید این پیوند را از طریق ایمیل یا پیام متنی برای دیگر افراد ارسال کنید.

### شیوه به اشتراک‌گذاری فایل‌ها در آفیس ۲۰۱۶



### کار با همکاران روی یک فایل به طور هم‌زمان در Word 2016



آفیس ۲۰۱۶ تمرکز بسیاری روی کارهای گروهی دارد. این موضوع، بدین معناست که بیش از پیش نسخه دسکتاپ آفیس، به فضای ابری وابسته شده است. پیش از آنکه بتوانید با دیگر همکارانتان در یک محیط زنده روی یک فایل کار کنید، لازم است شیوه ذخیره فایل و به اشتراک‌گذاری آن را فرا بگیرید. این کار، به وسیله OneDrive و آفیس ۲۰۱۶ آسان شده است.

هنگامی که در Word 2016 فایلی را از طریق OneDrive به اشتراک می‌گذارید، افرادی که دسترسی و ویرایش را برای آنها تعریف کرده‌اید، می‌توانند به‌سادگی فایل را در نسخه دسکتاپ آفیس ۲۰۱۶ و یا آفیس آنلاین باز کنند و در ویرایش فایل به صورت برخط با شما همکاری کنند.

برای این کار، ابتدا در محیط اپلیکیشن آفیس مورد نظر خود (نظیر Word یا Excel) به ایجاد فایل یا باز نمودن فایلی که قصد به اشتراک‌گذاری آن را دارید، اقدام کنید. سپس در گوشه بالای سمت راست پنجره، روی دکمه Share کلیک کنید. دقت کنید پیش از این کار، باید با حساب کاربری مایکروسافت خود در محیط برنامه وارد شده باشید.

اگر شما فردی هستید که فایل را ایجاد کرده و به اشتراک گذاشته‌اید، یک پیغام اطلاع‌رسانی مبنی بر اینکه دیگر افراد در حال ویرایش فایل هستند، دریافت خواهید کرد. همچنین، از شما سؤال می‌شود که آیا مایل هستید تغییرات به طور خودکار به اشتراک گذاشته شود یا خیر؟ در صورت تمایل، کافی است پاسخ مثبت خود را با کلیک روی دکمه Yes اعلام کنید.

اکنون روی دکمه Save to cloud کلیک کنید. با این کار، به محیط Save as برنامه هدایت خواهید شد. در این صفحه، ابتدا محیط OneDrive و سپس محل ذخیره فایل و نام آن را انتخاب کنید.

نکته فوق‌العاده‌ای که وجود دارد، این است که شما می‌توانید به طور زنده و آنی، با دیگر افرادی که از نسخه دسکتاپی یا تحت وب آفیس استفاده می‌کنند، روی فایل به طور مشترک کار کنید. البته باید بدانید در زمان همکاری بلادرنگ، شما می‌توانید تنها در محدوده متنی که فرد دیگری در حال کار روی آن نیست، اصلاحات خود را انجام دهید؛ به عنوان مثال، اگر شما مشغول کار در یک پاراگراف هستید، می‌توانید این پاراگراف را ویرایش کنید؛ اما امکان ویرایش پاراگرافی را که فرد دیگری در حال کار روی آن است، ندارید؛ مگر زمانی که کار او در این قسمت به اتمام برسد. به محض اینکه فرد به پاراگراف دیگری برود، امکان ویرایش پاراگراف قبلی برای شما مهیا خواهد شد.

در محیط Share می‌توانید در قسمت Invite people اقدام به دعوت افراد جهت به اشتراک‌گذاری فایل با آنها کنید. این کار، از طریق وارد نمودن نشانی ایمیل یا استفاده از فهرست تماس امکان‌پذیر است. شما همچنین می‌توانید مجوزهای دسترسی جهت مشاهده یا ویرایش فایل را نیز تغییر دهید.

در نهایت، پیام یا یادداشتی را که می‌خواهید دیگر افراد به هنگام دسترسی به فایل مشاهده کنند، در صورت تمایل وارد نموده،

## انتقال آسان از ویندوز Home10 به Pro بدون از دست دادن برنامه‌های نصب شده



مایکروسافت امکان انتقال از ویندوز Home به ویندوز Pro را فراهم ساخته است تا کاربران ویندوز Home بتوانند به قابلیت‌های بیشتر دسترسی داشته، بهتر و با آزادی بیشتر به روزرسانی‌ها را مدیریت کنند. به علاوه، با امکان انتقال مستقیم ویندوز Home به ویندوز Pro دیگر تمامی نرم‌افزارهای نصب شده از دست نمی‌روند. در نتیجه، دیگر نیازی به حذف ویندوز Home10 و نصب مجدد نسخه Pro نخواهد بود. در

این ترفند، به شیوه انجام این ارتقا خواهیم پرداخت.

برای به روزرسانی ویندوز Home به Pro، ابتدا اطمینان یابید که از نسخه ساخت ۱۵۱۱ یا نسخه جدیدتر ویندوز ۱۰ بهره می‌برید. اگر این گونه نیست، ابتدا ویندوز خود را Update نمایید. برای پی‌بردن به نسخه دقیق ویندوز نیز می‌توانید از این ترفند بهره ببرید:

در این روش انتقال، در واقع، تنها باید کلید فعال‌سازی ویندوز Home10 را به کلید فعال‌سازی ویندوز Pro تغییر داد. برای این کار، در منوی Start روی Settings کلیک کنید. در محیط Settings، روی Update & Security کلیک نمایید.

سپس، به تب Activation مراجعه کنید.

حال، در سمت راست این پنجره، روی Change product key کلیک نمایید.

پس از باز شدن پنجره جدید، در صورتی که کلید فعال‌سازی ویندوز Pro10 را قبلاً خریداری کرده‌اید، آن را وارد نمایید. چنانچه آن را خریداری نکرده‌اید، می‌توانید از یک کلید موقت ۳۰ روزه استفاده کنید. با این فرض که پس از ۳۰ روز، ویندوز را به طور دائم فعال می‌کنید. این کلید موقت، بدین شرح است:

VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

پس از وارد نمودن کلید موقت، می‌توانید ویندوز Home10 را بدون از دست دادن نرم‌افزارهای نصب شده مستقیماً به ویندوز Pro10 انتقال دهید.

روی دکمه Share کلیک کنید. با این کار، فهرست افرادی را که هم‌اکنون در حال کار روی این فایل هستند، مشاهده خواهید کرد. حال می‌توانید با انتخاب هر فرد از طریق چت متنی، صوتی، ویدیویی و یا ارسال ایمیل، با وی ارتباط برقرار کنید. گفتنی است، برای چت با همکاران، نیاز است که اپلیکیشن Skype را نصب کرده باشید.

## حل مشکل کار نکردن برخی کلیدهای صفحه‌کلید در ویندوز ۱۰



یکی از مشکلات شایعی که بسیاری از کاربران استفاده کننده از لپ‌تاپ پس از نصب ویندوز ۱۰ با آن روبه‌رو شده‌اند، کار نکردن کلیدهای Function و یا Function کیبورد است. کلیدهای Function کلیدهای معروف به F در بالای صفحه‌کلید و کلیدهای Function نیز کلیدهای عددی در سمت راست صفحه‌کلید هستند.


این مشکل بیشتر در لپ‌تاپ‌های Asus و Toshiba مشاهده شده است؛ اما برخی مدل‌های لپ‌تاپ‌های Sony و Acer نیز چنین تداخلی را پس از ارتقا به ویندوز ۱۰ تجربه کرده‌اند.

حتی با وجود نصب به روزرسانی‌های ویندوز ۱۰ نیز این مشکل برقرار است؛ اما با وجود این، راه حلی ساده برای برطرف کردن این مشکل وجود دارد و آن، حذف درایورهای پیش‌فرض نصب شده و نصب درایور منتشر شده توسط سازنده لپ‌تاپ است.

بدین منظور، ابتدا روی دکمه Start کلیک کنید. سپس روی Settings کلیک نمایید. درون اپلیکیشن Settings روی System کلیک کنید. اکنون روی Apps & features کلیک نمایید. حال در فهرست برنامه‌های موجود در سمت راست، Synaptics pointing Device را یافته، پس از انتخاب آن، روی Uninstall کلیک کنید تا حذف گردد.

اکنون یک بار ویندوز را از نو راه‌اندازی نمایید. در صورتی که بعد از راه‌اندازی مجدد ویندوز، باز هم مشکل برقرار بود، به پایگاه اینترنتی سازنده لپ‌تاپ مراجعه کرده، درایور مخصوص برای لپ‌تاپ خود را دانلود نموده، نصب کنید.

## منوی مخفی در محدوده جزئیات Windows Explorer ویندوز ۷




در Windows Explorer ویندوز ۷، قسمتی به نام محدوده جزئیات یا Details Pane وجود دارد که در بخش پایین آن قرار می‌گیرد. از طریق این محدوده، امکان ویرایش سریع جزئیات و مشخصات فایل انتخابی فراهم می‌شود. در صورتی که در Win-dows Explorer شما این محدوده وجود ندارد، می‌توانید با کلیک روی دکمه Organize در نوار بالای صفحه و انتخاب Details Pane در زیرشاخه Layout، آن را فعال کنید.

در صورتی که در این محدوده راست کلیک کنید، هیچ اتفاقی نمی‌افتد؛ اما جالب است بدانید این محدوده، دارای یک منوی مخفی است. برای دسترسی به این منوی مخفی، کافی است در منتهی‌الیه سمت چپ این برنامه راست کلیک کنید. منویی دارای دو آیتم پدیدار می‌شود. در قسمت Size می‌توانید ابعاد محدوده جزئیات را به دلخواه خود انتخاب نمایید.

همچنین، با کلیک روی Remove properties امکان حذف جزئیات فایل پدیدار می‌شود. این گزینه در واقع، میان‌بری برای راست کلیک روی File، انتخاب Properties، رفتن به تب Details و انتخاب Remove Properties and Personal Information است.

تبدیل حالت نمایش صفحه دسکتاپ ویندوز ۱۰ به یک پوشه استاندارد



دسکتاپ ویندوز، در واقع چیزی جز یک پوشه با قابلیت‌های

خاص نیست. در ویندوز ۱۰ می‌توانید با استفاده از دو کلید ترکیبی، حالت نمایش آیکن‌ها و میانبرهای صفحه دسکتاپ را طوری تغییر دهید که حالت نمایش آن، مانند دیگر پوشه‌های ویندوز شود؛ چیزی که قطعاً تاکنون تجربه نکرده‌اید. برای این کار، ابتدا به صفحه دسکتاپ ویندوز مراجعه کنید.

حالا کلیدهای ترکیبی **Ctrl+Shift+8** را فشار دهید. خواهید دید که حالت نمایش آیکن‌های صفحه به صورت فهرست تغییر می‌کند. اکنون در صورتی که کلید **Ctrl** را بگیرید و غلطک ماوس را بچرخانید، می‌توانید اندازه‌ی این آیکن‌ها را هم بزرگ‌تر و یا کوچک‌تر کنید.

اما اگر مایلید نمایش آیکن‌ها به صورت تک‌ستونه همراه با جزئیات شود نیز کافی است کلیدهای ترکیبی **Ctrl+Shift+6** را فشار دهید. این بار نیز شیوه نمایش آیکن‌ها به صورت یک فهرست تک‌ستونه همراه با جزئیات تغییر می‌نماید.

برای بازگردانی ظاهر آیکن‌های صفحه دسکتاپ به حالت اولیه نیز کافی است روی فضای خالی از صفحه دسکتاپ راست کلیک کرده و از منوی View روی یکی از اندازه‌های آیکن (مثلاً Medium Icons) کلیک کنید.

### جایگزین کردن تمام فونت‌ها در پاورپوینت

فرض کنید در حال طراحی یک فایل پاورپوینت هستید و از یک فونت خاص در قسمت‌های مختلف استفاده کرده‌اید؛ اما در پایان کار، از انتخاب این فونت راضی نیستید و ترجیح می‌دهید یک فونت دیگر را جایگزین آن کنید. طبیعتاً بررسی تمامی اسلایدهایی که این فونت در آنجا استفاده شده و جایگزین نمودن فونت جدید، کار دشوار و وقت‌گیری به نظر می‌رسد؛ ولی نیازی به این کار نیست؛ زیرا در محیط نرم‌افزار Powerpoint می‌توانید به‌آسانی یک فونت را در کل اسلایدهای پاورپوینت جایگزین فونت دیگری کنید.

برای این کار، کافی است در تب نخست، یعنی تب Home، از محدوده Editing روی فلش کوچک کنار Replace کلیک کنید. اکنون گزینه Replace Fonts را انتخاب نمایید؛ در Powerpoint 2003 برای یافتن این گزینه، از منوی Format اقدام کنید.

در پنجره باز شده در قسمت Replace، فونتی که می‌خواهید تغییر کند و در قسمت With فونت جدید را انتخاب کنید و سپس روی دکمه Replace کلیک کنید. اکنون خواهید دید که به همین سادگی، فونت جدید در کل متن جایگزین فونت قبلی شده است. ■